


FastNAC



GİRİŞ EKRANI


İçindekiler;

1. Giriş Ekranı.....	2
2. Giriş Seçenekleri.....	3
2.1. Kullanıcı Adı/Şifre.....	3
2.2. Domain Kullanıcısı.....	4
2.3. Sertifika ile Giriş.....	4
2.3.1. Sertifika Oluşturma.....	5
2.3.2. Sertifika İndirme.....	6
2.3.3. PFX Şifresi.....	6
2.3.4. Sertifika Silme.....	6
2.3.5. Giriş İşlemi.....	6
2.4. İki Faktörlü Doğrulama.....	7
2.4.1. Eposta ile 2FA.....	8
2.4.2. SMS ile 2FA.....	8
2.4.3. Giriş İşlemi.....	9
2.5. Captcha Doğrulaması.....	10

1. Giriş Ekranı

FastNAC yönetim paneline giriş yapmak için kullanılan ekrandır. Kurulum işlemi bittikten sonra verilen ip adresi veya FQDN adresi ile tarayıcı üzerinden erişilebilir.

(**Not:** FastNAC yönetim panelini modern ve en son güncellemelerini almış tarayıcılar üzerinden kullanmaya özen gösterin.)



2. Giriş Seçenekleri

2.1. Kullanıcı Adı/Şifre

Kurulum işlemi bittikten sonra FastNAC yönetim paneline oluşturduğunuz/oluşturacağınız kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlayabilirsiniz.



Giriş Yap

İlk kurulumdan sonra varsayılan şifre bilgileri;

Kullanıcı adı: **chairman**

Şifre: **rakort**

Not: Varsayılan kullanıcı bilgileri sisteme ilk giriş yaptığınızda şifre değiştirmenizi isteyecektir.

2.2. Domain Kullanıcısı

AD veya LDAP üzerindeki hangi kullanıcıların panele erişebileceğini **Yöneticiler** -> **Domain Kullanıcı** bölümündeki Oturum Açma seçeneğini işaretleyerek giriş yapılmasını sağlayabilirsiniz.

FastNAC - Flexible Access Spe... x +

Not secure https://10.38.90.180/#/users

Ayarlar Cihazlar Son Kullanıcılar Politikalar Güvenlik Zafiyetler Hotspot Radius Raporlar Loglar **Yöneticiler** TR Rakort Bilgi Teknolojileri

Yöneticiler 25.12.2024 11:03:53

Kullanıcılar Kullanıcı Grupları **Domain Kullanıcıları**

Tabloda Ara Tabloda Ara 10 Domain Senkronizasyonu **Değişiklikleri Kaydet** Yenile Excel İndir

OTURUM AÇMA	ADI	E-POSTA	GÖREVİ	OLUŞTURMA TARİHİ	KULLANICI GRUPLARI	#
☐	fasttest nac	fasttest@rakort.local	-	9/18/2024, 7:01:51 PM	Genel	-
☐	___VMware_Conv_SA___	-	-	8/8/2024, 2:48:17 PM	Genel	-
☒	ahmet kocaoglu	ako@rakort.local	-	12/17/2024, 2:47:57 PM	Genel	
☐	krtbgt	-	-	8/5/2024, 11:49:29 AM	Genel	-
☒	saltuk saltuk	saltuk@rakort.local	-	12/17/2024, 2:54:26 PM	Genel	
☐	b q	b@rakort.local	-	8/5/2024, 5:59:42 PM	Genel	-
☐	aq	a@rakort.local	-	8/5/2024, 1:31:43 PM	Genel	-
☒	onur kaya	onur@rakort.local	-	8/21/2024, 12:26:28 PM	Genel	
☐	c	c@rakort.local	-	8/6/2024, 10:12:35 AM	Genel	-
☐	mali vilmaz	mali@rakort.local	-	11/9/2024, 2:13:17 PM	Genel	-

(**Not:** Eğer Domain Kullanıcıları bölümünde herhangi bir kişi görünmüyorsa tablonun üstünde bulunan **"Domain Senkronizasyonu"** butonuna basarak güncel kullanıcıları getirebilirsiniz.)

2.3. Sertifika ile Giriş

Panele giriş yaptıktan sonra **Yöneticiler** -> **Ayarlar** -> **Giriş Ayarları** bölümünden **"Sertifika ile Giriş"** ayarını açarsanız kullanıcılar üretilen sertifikalar ile de giriş yapabilir.

Ayarlar Cihazlar Son Kullanıcılar Politikalar Güvenlik Zafiyetler Hotspot Radius Raporlar Loglar **Yöneticiler** TR Rakort Bilgi Teknolojileri

Yöneticiler 26.08.2025 10:12:43

Kullanıcılar Kullanıcı Grupları Domain Kullanıcıları **Ayarlar**

Parola Politikası Ayarları **Giriş Ayarları**

☐ Giriş Alarmı
Eğer bu ayarı açarsanız hatalı giriş denemeleri eposta olarak gönderilecektir.

☒ **Sertifika ile Giriş**
Sistem giriş esnasında sertifika ile doğrulama yöntemini kullanmak istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz.

☒ CAPTCHA Doğrulaması
Eğer bu ayarı açarsanız giriş ekranında Captcha doğrulaması yapılacaktır.

Kaydet Sıfırla

2.3.1. Sertifika Oluşturma

Sertifika ile giriş yapılması istenen kullanıcının düzenleme ekranına girilir;

ADI	SOYADI	KULLANICI ADI	KULLANICI GRUPLARI	DURUM	OLUŞTURMA TARİHİ	GÜNCELLEME TARİHİ	SON GİRİŞ	#
Ara: Adı	Ara: Soyadı	Ara: Kullanıcı Adı	Ara: Kullanıcı Grupları	Tümünü Seç	Ara: Oluşturma Tarihi	Ara: Güncelleme Tarihi	Ara: Son Giriş	
Deneme	Test	deneme	Genel	Aktif	8/25/2025, 8:04:31 PM	-	-	
Rakort	Bilgi Teknolojileri	admin	Genel	Aktif	10/27/2024, 2:56:00 PM	5/1/2025, 9:51:52 PM	8/26/2025, 10:21:08 AM	

Kullanıcı düzenleme ekranındayken “Sertifikalar” bölümüne gidilir ve “Yeni Sertifika Ekle” butonuna basarak ilgili kullanıcı için yeni bir sertifika oluşturulur;

SERTİFİKA ADI	OLUŞTURMA TARİHİ	GÜNCELLEME TARİHİ	#
Ara: Sertifika Adı	Ara: Oluşturma Tarihi	Ara: Güncelleme Tarihi	

Sertifika oluşturma ekranında sertifika için herhangi bir isim belirlenir ve “Sertifika Oluştur” butonu ile kullanıcı için yeni bir sertifika oluşturulur;

Yeni Sertifika Ekle

Sertifika Oluştur

Sertifika Adı

Sertifika için özel bir isim girin...

Sertifika Oluştur

Oluşturulan sertifika ilgili tabloya eklenecektir. Burada sertifika için PFX Şifresini görebileceği, sertifikayı bilgisayarına indirebileceği ve sertifikayı sistemden silebileceği 3 adet aksiyon butonu görülmektedir;

Yöneticiler > Yönetici Düzenleme > Deneme Test (d@d.com)

26.08.2025 10:28:32

Kullanıcı Bilgileri **Sertifikalar**

Tüm Tabloda Ara Ara 10 Yenile Excal İndir Yeni Sertifika Ekle

SERTİFİKA ADI	OLUŞTURMA TARİHİ	GÜNCELLEME TARİHİ	#
Ara: Sertifika Adı	Ara: Oluşturma Tarihi	Ara: Güncelleme Tarihi	
Deneme	8/26/2025, 10:28:30 AM	8/26/2025, 10:28:30 AM	  

İlk Önceki 1 Sonraki Son

Toplam / Filtrelenmiş Sonuç: 1/1

Tabloda gösterilen kayıt: 10

2.3.2. Sertifika İndirme

FastNAC yönetim paneline girmek veya ilgili sertifikayı bilgisayarınıza aktarmak için öncelikle indirme butonu ile sertifikayı bilgisayarınıza indirmelisiniz. İndirilen ZIP dosyasının içinde sertifikanın .cer, .pfx, public.pem ve private.pem dosyaları olacaktır. Yönetim paneline girebilmek için .cer dosyasını kullanabilirsiniz.

2.3.3. PFX Şifresi

Sertifikayı bilgisayara aktarmak istediğinizde sizden bir parola istenecektir. Burada gösterilen parolayı kullanmalısınız.

Yöneticiler > Yönetici Düzenleme > Deneme Test (d@d.com)

26.08.2025 10:31:59

Kullanıcı Bilgileri **Sertifikalar**

Tüm Tabloda Ara Ara 10 Yenile Excal İndir Yeni Sertifika Ekle

PFX Şifresi

Bilgisayarınıza PFX sertifikasını içe aktarmak istediğinizde sizden bir parola istenecektir. Burada gösterilen parolayı kullanmalısınız.

İlk Önceki 1 Sonraki Son


Tabloda gösterilen kayıt: 10

2.3.4. Sertifika Silme


Bu aksiyon oluşturulan sertifikayı sistemden kaldıracaktır. Sistemden kaldırılan sertifikalar ile FastNAC yönetim paneline giriş yapılamaz.

2.3.5. Giriş İşlemi

Giriş Ekranında **"Sertifika ile Giriş"** butonuna tıklandığında açılan pencerede Windows passkey isteyecektir. Eğer sertifikayı bir donanıma yüklememişseniz bu ekranı **"Cancel"** butonuna basarak geçebilirsiniz.



Daha sonrasında karşınıza çıkan ekranda bilgisayarınıza indirdiğiniz sertifikalar içindeki .cer uzantılı dosyası seçerek “**Giriş Yap**” butonuna tıklandığında ilgili sertifika ile sisteme giriş yapmış olacaksınız.



2.4. İki Faktörlü Doğrulama

İki Faktörlü Doğrulama yöntemini kullanmak istediğiniz yönetici düzenleme sayfasındaki **İki Faktörlü Doğrulama** seçeneğini belirlemeniz gerekmektedir.

2.4.1. Eposta ile 2FA

Kullanıcı düzenleme ekranında bulunan “**Eposta 2FA**” ayarını açmanız gerekmektedir.

Eposta 2FA:




Kullanıcının girişte Eposta ile 2FA doğrulaması gerekir.

SMS 2FA:



Kullanıcının girişte telefonuna gelen şifre ile giriş yapması gerekir.

İlgili ayar açıldıktan sonra İki Faktörlü Doğrulama kodlarını alabilmek için Authenticator Uygulaması için oluşturulacak QR Code ekranda görülecektir.



Mobil cihazı üzerinden Authenticator uygulaması ile QR Code okutmanız gerekmektedir. FastNAC'a her giriş işleminde uygulama üzerinde görünen doğrulama kodu sorulacaktır.

2.4.2. SMS ile 2FA

Kullanıcı düzenleme ekranında bulunan “**SMS 2FA**” ayarını açmanız gerekmektedir.

Eposta 2FA:



Kullanıcının girişte Eposta ile 2FA doğrulaması gerekir.

SMS 2FA:




Kullanıcının girişte telefonuna gelen şifre ile giriş yapması gerekir.

FastNAC'a her giriş işleminde, kullanıcının sisteme kayıt olurken belirtilen telefon numarasına 6 haneli doğrulama kodu gönderilecektir.

2.4.3. Giriş İşlemi

2FA ayarları yapılıncaya giriş ekranında kullanıcı adı ve şifre yazdıktan sonra Doğrulama Kodu girebileceğiniz bir alan açılacaktır. Authenticator uygulaması veya telefon numarasına gönderilen 6 haneli giriş kodu yazıldıktan sonra sisteme giriş yapılacaktır.



2.5. Captcha Doğrulaması

Panele giriş yaptıktan sonra **Yöneticiler** -> **Ayarlar** -> **Giriş Ayarları** bölümünden **"CAPTCHA Doğrulaması"** açmanız gerekmektedir.

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Rakort.com	info@rakort.com	0850 460 10 58	Mustafa Kemal Mah. 2139 Cad. Ekim Plaza No: 2 Floor: 3 Apartment: 16	Cankaya / Ankara
--	-------------------	-----------------	----------------	--	------------------

Ayarlar

Cihazlar

Son Kullanıcılar

Politikalar

Güvenlik

Zafiyetler

Hotspot

Radius

Raporlar

Loglar

Yöneticiler

TR

Rakort Bilgi Teknolojileri

Yöneticiler

28.08.2025 10:12:43

Kullanıcılar

Kullanıcı Grupları

Domain Kullanıcıları

Ayarlar

Parola Politikası Ayarları

Giriş Ayarları

☐

Giriş Alarmı

Eğer bu ayarı açarsanız hatalı giriş denemeleri eposta olarak gönderilecektir.

☒

Sertifika ile Giriş

Sisteme giriş esnasında sertifika ile doğrulama yöntemini kullanmak istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz.

☒

CAPTCHA Doğrulaması

Eğer bu ayarı açarsanız giriş ekranında Captcha doğrulaması yapılacaktır.

Kaydet

Sıfırla

İlgili ayarını açarsanız giriş ekranında Captcha doğrulaması gelecektir.

FastNAC

Kullanıcı Adınız

Şifre

4 M C 9 2

Görseldeki yazıyı giriniz.

Doğrula